Michelangelo II for MSX 2

三万三万三万三万

リファレンス マニュアル [操作説明書]

はじめに

『ミケランジェロⅡ』をお買い上げ頂き有り難うございます。 本ソフトは、 MSX2 の高度なグラフィック機能を最大限に活用し、豊富な描画機能を使いやすくまとめた 究極のグラフィックツールです。本マニュアルをよくお読み頂き、末永いご愛用をお願い申し上げます

特長

- ●SCREEN8モードを使用しており、 256色を自由に使って描画が可能です。
- ●フリーハンドの線と点、スプレー、直線、四角形、正円などの一般的な描画モードに加え、楕円、平行線、平行四辺形、正三角形など豊富な描画モードを用意しました。
- ●1ドット単位の細線はもちろん、ペンカーソルの形に従った太線も可能。また、単色だけでなく、パターン(カラー模様)やメッシュ(網目模様)のタイリングによる描画も可能です。
- ●ミックス描画(色のXOR計算を応用した色反転・搔き混ぜ)や、パターンを使ったソリッド描画(ペンカーソルの形に切り抜いたパターンを並べて立体感を持たせる描画)、さらには、ベーシックよりも複雑な図形に使用できるペイント(塗り潰し)なども特長です。
- ●ペンカーソルは64種類、パターンおよびメッシュは各 128種類用意しました。また、ペンカーソルの形や、パターン、メッシュなどは、任意の形に変更が可能です。
- ●指定領域の拡大、縮小、反転、回転、傾斜や、色の置き換えなど、多様な加工モードも用意されています。
- ●拡大描画が可能ですので、細かい部分の描画も楽に行えます。また、拡大時にも多くの図形モードが用意されています。
- ●画面からメニューを消し、随時全画面をモニターできるようにしました。写真撮影にも便利です。
- ●つくった画面は、フロッピーディスクおよびカセットテープにセーブ**可能です。また、画面のプリントアウト(カラー、モノクロ)も可能です。**
- ●つくったペンカーソル、パターン、メッシュも、フロッピーディスクおよびカセットテープにセーブ可能です。
- ●操作は全てマウスを使用。煩わしいキーボード操作がないため、初心者にも簡単に扱 うことができます。また、タッチパネルも使用できます。
- ●ビデオデジタイズ機能付きのMSX2で、ビデオデジタイズとスーパーインポーズが可能です。

もくじ

〔1〕準備	• •	• •	٠	•	• •	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•		4
〔2〕起勤	と終了		٠	•	• •	•	•	•	•		٠	•	٠	٠	•	•	•	•	٠	•	•	•	•	•	•	5
(3) マウ:	スの指	作	•	٠		•	•	•	•	•	•	٠	٠	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•		7
(4) メイ:	ンメニ	: a -	•	•		•	4	•	•	•	•		0°	•	٠	•	•	•	•	٠	•	•	•	•	•	8
(5) イン	ディク	-5	_			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	9
(6) DO.	/UN	DO		•			•	•	•	•	•	٠	•	•	•	•		•	•	•	•	٠	•	•	•	10
(7) E-	ドの解	就	•	•	• •	•	•	•	•	•	•	٠	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	٠	٠	0.	11
7-1	14	ンテ	4	ン	グモ	-	K		•	•		•	•	•	•	•	٠	•	•	•		٠	•	•	•	11
	1.	DR	A	W	•	•	4	٠	٠	٠	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	11
	2.	LI	N	E	•	•	•	•	•	•	•	•	٠	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	40	12
	3.	BO	X		• •	•	•	•	•	•	•	•	4	•	•	•	•	•	•	•	•	٠	•	•	•	14
	4.	ВХ	•	F	IL	L		*	*	*	•	•	•	•	٠	•	•	•		•	•	•	•	•		15
	5.	PΑ	R	A l	LL			•	٠	•	•	•	٠	٠	•	•	•	•	٠	٠	•	٠		•	•	16
	6.	TR	Α	II	V	•	•	•	•	•		•	•	٠	•	•	•	•	٠	•	•	•	٠	•	•	17
	7.	CI	R	C I	LE	,	•	•	•	•	*	٠	•	٠	•	٠	•	•	٠	•	٠	٠	•	٠	•	18
		OV	-			•																				
	9.	PA	I	N	Γ	•	•	•	٠	•	•	٠	•	•	•	•	٠	•	•	•	•	•	•	•	•	20
		CH																								
		CO																								
		MO																								
		ZO																								
		ER																								
	15.	SI	G	N	-•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	٠	•	•	•	•	•	•	•	•	31
7-2																										
		CO																								
	17.	PE	N	•	•	•	•	•	•	•	٠	*	•	•	•	•	•	•	٠	٠	٠	*	•	•	•	35
= 0																										
7-3																										
		D I																								
	19.	TA	P	E	•	٠	•	•	•	•	•	•	•	٠	•	•	•	•	•	•	•	•	•	٠	•	51
	_	A.																								
7-4																										
		PR																								
		V I																								
	22.	EX	1	1	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	*	•	•	•	•	•	•			51

[1] 準備

1. 装置

本ソフトを使うためには、つぎのような装置の準備が必要です。

●MSX2本体・・・VRAM128Kバイト以上のMSX2、またはデジタイズ機 能付きでVRAM128Kバイト以上のMSX2

●ディスプレイ・・・一般用カラーテレビ、またはカラーモニター (いずれも、できればRGBマルチ入力付きのもの)

●マウス・・・・・MSX標準マウス (MSX規格のトラックボールも使用可能)

●補助記憶装置・・・データの記録用に次のいずれかを用意してください。

a. フロッピーディスクドライブ1台

b. データレコーダ、またはカセットテープレコーダ 1 台

以上の機材の他にオプションとして次の装置の使用が可能です。

●プリンター・・・・日本楽器㈱ PN-01 (白黒)

ブラザー工業(株) M1009、M1024 (白黒)

エプソン(機) AP-80K、AP-80KEX (カラー)

日本電気㈱ PC-PR201H2 (カラー)

三洋電気㈱ MPT-C10 (カラー)

(株)日立制作所 MPP-1022H (カラー)

さらに、以下のように条件付で使用できるプリンターもあります。

- a. 日本電気㈱のNMシリーズ (NM9700など) は、SUB-Bモードに設定すれば、PR201モードで使用可能です。
- b. サンヨーMSX2 WAVY77のプリンターは、M1024のシングルモード にて使用可能です。

2. 接続

- ●本ソフトROMカートリッジをMSX2本体のROMカートリッジスロットAに接続します。
- ●MSX2本体とカラーテレビ(あるいはカラーモニター)を取り扱い説明書に従って接続します。
- ●マウス (または、タッチパネル) は、汎用ポート1に接続します。
- ●ドライブ内蔵型でないMSX2の場合は、フロッピーディスクドライブを、インターフェイスカートリッジを介してROMカートリッジスロットBに接続します。
- ●データレコーダ(または、カセットテープレコーダ)は、MSX2本体のカセット 端子に接続します。
- ●プリンターは、MSX2本体のプリンター端子に接続します。

〔2〕 起動と終了

1. プログラムの起動

- ●MSX2に同梱された取扱説明書に従って、それぞれの装置を接続します。その際、装置の電源は必ずオフにして行ってください。
- ●接続が終わったら、本ROMカートリッジを、MSX2本体のROMカートリッジ スロットAに挿し、MSX2本体の電源を入れます。また、ディスクドライブを外装 する場合には、ディスクドライブのROMカートリッジをスロットBに装着してから 電源を入れます。

2. 背景色の選択とメインメニューの呼び出し

(注意)以下の操作は、起動時のみ行うものです。

①タイトル画面のロードとデバイスの設定

起動すると、画面が反転しクリック音を発生、タイトル画面のロードがはじまります。 ロードが終わるとプログラムがスタートします。

- (注意1) 起動後、クリック音があるまでマウスの左ボタン、あるいはタッチパネル のボタンを押しつづけるとタイトル画面を省略することができます。
- (注意 2) 起動後、クリック音があるまでスペースバーを押し続けると、タッチパネルモードとなります。この場合並行してタッチパネルに触れていると、タイトル画面を省略することができます。
- (注意3) マウスをつないでタッチパネルモードにしたり、逆にタッチパネルをつないでマウスモードにした時は、動作は保証されません。

②メインメニューの呼び出し プログラムがスタートすると、

(CHANGE BACK COLOR ?)

のメッセージが表示されます。これは、背景色を変更するかどうかを尋ねるメッセージです。

変更の必要のない場合はマウスの右ボタン (タッチパネルモードの時はスペースバー) を押すと、メインメニュー (P. 8参照) に移行します。

変更する場合は、マウスの左ボタン (タッチパネルモードの時は、タッチパネルのボタン) を押します。すると、背景色を変更するためのカラーチャートが表示されます。

③背景色のセット

カラーチャート (図-1) 内で白枠でかこまれているのが、現在選ばれている色です。また、下段欄外には、MSX2での色番号と、R(赤)、G(緑)、B(青)の3原色の階調が表示されます(起動時はカラー番号0の黒になっています。詳しくはP.33のCOLOR参照)。

マウス(または、タッチパネル)を動かすと照準形のメニューカーソルが移動しますから、目的の色の上に合わせて、マウスの左ボタン(タッチパネルモードの時は、タッチパネルのボタン)を押してください。すると白枠が移動し、色がセットされたことを示します。

色が選び終わったら、マウスの右ボタン (タッチパネルモードの時は、スペースバー) を押してください。すると、カラーチャートが消え、背景色が変わるとともに、②のメインメニューの呼び出しに戻ります。




図-1

3. プログラムの終了

本ソフトでは、誤操作により、描いた画面を壊すことのないようBASICレベルには戻れないようになっています。従って、プログラムの終了は以下の要領で行って下さい。

- ●画面を所定の方法で保存します。
- ●電源を切ってから、ROMカートリッジを抜きます。

4. エラーメッセージ

エラーメッセージが表示された時は、マウスのボタン(左右どちらでもよい)、あるいはタッチパネルのボタンを押してください。メッセージがクリアされ、メインメニューに戻って作業を続行できます。

(3) マウスの操作

本ソフトの操作は、全て、マウスを動かして画面内のカーソルを移動し、マウスのボタンを押して作業を指示することで行います。画面から目をはなさずに作業を進めることができますので、効率の高い作業を行うことができます。

1. マウスボタン(または、タッチパネルボタン)の役割

本ソフトでは、マウスにあるボタンを両方とも使用します。タッチパネルモードのときは、タッチパネルボタンとスペースバーを使用します。それぞれのボタンの役割は次のようになっています。また、〔〕内はタッチパネルの場合です。

左ボタン〔タッチパネルのボタン〕:メニューの選択、YESの指示、描画の実行。 **右ボタン〔スペースバー〕**:メニューの実行、NOの指示、描画の中断/終了。

2. クリック

モードの選択や、作業の中断の際、マウスのボタンを1回だけ押して離す動作をクリックと言います。以下、右または左ボタンをクリックすることを**「右クリック」『左クリック』**と呼ぶことにします。タッチパネル使用時は、以下の表記中、右クリックがスペースバーに、左クリックがタッチパネルのボタンに対応します。

3. メニューモードの選択

メニューが表示されると、モードが書かれたモードボックスと照準型のメニューカー ソルが表示されます。

メニューカーソルは、マウスの動きに従って移動しますから、目的のモードボックスの上まで移動してマウスの左ボタンをクリック(左クリック)します。すると、コマンドボックスの色が黒に反転し、モードが選択されます。

この状態ではまだモードは実行されません。モードの実行は、選択の後マウスの右ボ タンをクリック(右クリック)し、メニューを抜けることで行われます。

この操作は、全てのメニューに共通です。

4. YES/NOの指示

画面上に「・・・ OK ?」などと、YES/NO選択肢のメッセージが表示された場合は、左クリックでYES、右クリックでNOの返答となります。

5. 描画の実行

画面上の描画に関する操作メッセージが表示された場合、左クリックでは、描画動作 を実行または進行します。また、右クリックでは、作業のやり直しや、描画モードからの脱出となります。

〔4〕メインメニュー

メインメニュー(図-2)に表示されたモードは、機能別にいくつかのグループに分類することができます。次にそれを示します。

1. ペインティングモード (描画に関するモード)

- 1. DRAW・・・フリーハンドで線を描きます。
- 2. LINE・・・・直線を描きます。
- 3. BOX・・・・四角形を描きます。
- 4. BX、FILL・塗り潰された四角形を描きます。
- 5. PARALL. · 平行四辺形を描きます。
- 6. TRIAN. · · 正三角形を描きます。
- 7. CIRCLE・・真円を描きます。
- 8. OVAL・・・・楕円を描きます。
- 9. PAINT···塗り潰しを行います。
- 10. CHANGE·· 色の塗りかえを行います。
- 11. COPY・・・任意の領域を複写します。
- 12. MODIFY・・拡大、縮小、反転、回転、傾斜 などの加工を行います。
- 13. ZOOM・・・部分拡大により描画を行います。
- 14. ERASE···背景色で絵を消します。
- 15. SIGN····英文字、記号を書きます。




図--2

2. セットモード(色、ペン、パターンなどの選択に関するモード)

- 16. COLOR・・・描画する色を指定したり、画面から色をひろったりします。
- 17. PEN・・・・描画に使うペンカーソルや、メッシュ、パターンなどを決めます。

3. ファイリングモード (データの保存や読み込みに関するモード)

- 18. DISK・・・・データをディスクにセーブ/ロードします。
- 19. TAPE・・・・データをカセットテープにセーブ/ロードします。


4. その他

- 20. PRINT···画面のハードコピーをとります。
- 21. VIDEO・・・デジタイズやスーパーインポーズを行います。
- 22. EXIT・・・・メインメニューとカーソルを消して絵全体が見えるように します。また、ROM内に用意したサンプルグラフィック や、描画ファンクションのロードも行えます。

[5] インディケーター

それぞれのメニューモードの実行中は、画面の最上行もしくは最下行に操作に関する メッセージが表示されます。また、ペインティングモードに関しては、メッセージと ともにカーソルの形、描画色やパターン、描画モードなどを示すインディケーターが 表示されます。

表示されるメッセージとインディケーターのフォーマット



1.ペンカーソル

PENメニューで選択したペンカーソルが表示されます。

ペンカーソルによる描画が可能なモードは、次の通りです。

DRAW LINE BOX

PARALL.

TRIAN CIRCLE OVAL SIGN

2. 描画ソース

COLORメニューで選択した単色、あるいはPENメニューで選択したパターンや メッシュが表示されます。

単色または、パターン、メッシュによる描画が可能なモードは、次の通りです。

DRAW LINE BOX BO. FILL

PARALL TRIAN CIRCLE OVAL

PAINT CHANGE

3. 猫画ファンクション

このエリアには、描画ファンクションを表す文字が表示されます。それぞれの動作に ついては、セットモードのPEN (P33)を参照してください。

1番目の欄は、PENモードの選択状態を表示します。

NORMAL · · · · · · *

ZOOM・・・・・・・・2/4/8 (倍率)

MESH······M
PATTRN. ······P
SOLID······S

2番目の欄は、メッシュやパターンの大きさ(組み合わせモード)を表示します。

NORMAL $(8 \times 8) \cdot \cdot \cdot \cdot *$ COMBIN $(16 \times 16) \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot C$

3番目の欄は、描画のMIXモードの選択状態を表示します。

NORMAL · · · · · * * MIX · · · · · · M

(6) DO/UNDO

各描画モードを終了すると、メインメニューへ戻る前に、必ず『DO/UNDO』メニューに立ち寄ります。

●モード

このメニューのモードは以下の通りです。

DO・・・・・・描画した画面を採用して、メインメニューへ戻ります。 UNDO・・・・描画する以前の画面に戻して、メインメニューへ戻ります。

●選択の手順

まず、「DO」あるいは「UNDO」のメニューボックスの上にメニューカーソルを 移動させ、左クリックをしてボックスを黒く反転させます。

次に、右クリックをすると、『DO』または『UNDO』を実行し、このメニューを 抜けてメインメニューへ戻ります。

(注意)この『DO/UNDO』メニューは、ほとんどの描画モードの終了時に登場しますが、全て同様の動作なので、これ以後『DO/UNDO』の説明は省略します。

〔7〕モードの解説

7-1 ペインティングモード

(注意) 各ペインティングモードで描画を行う前に、単色描画の色はCOLORモードにて、ペンカーソル、メシュ、パターン、ソリッドなどの描画ファンクションはP-ENモードで、それぞれあらかじめ指定しておきます。

1.DRAW

DRAWは色やパターンなどでフリーハンド描画を行います。

●描画モード

DRAWには4つのモードがあります。(図-3)。

EINE・・・・マウスによって得られた画面上のカーソル位置を直線で結んで連続した線を描画します。

DOT・・・・・・同じくカーソル位置に描画しますが、 点の間を結ばない点描画となります。

SPRAY・・・スプレーペイント感覚のモード。カーソル位置を中心とした半径16ドットのエリア内にランダムな点描をします。

EX出主・・・・メインメニューに戻ります。




図-3

●操作の手順

LINE/DOT/SPRAY

(START TO DRAW ?)

まず、上のメッセージが表示されます。左クリックすると選択されているペンカーソルが画面に表示され、描画を始めることができます。また、ここで右クリックをするメインメニューに戻ります。(メッセージの「?」は、右クリックをした場合、描画を終了できることを示しています)。描画はメッセージが消えた後、左ボタンを押しながらマウスを動かして行います。また、ボタンを押さずにマウスを動かすと、ペンカーソルの移動のみが行えます。描画を終了するときは、右クリックをすると、「DO/UNDO」メニューを経てメインメニューに戻れます。

(注意) SPRAYの場合、中心から外側へ徐々に広がっていくように点描しますが、

カーソルを移動させると、また中心点からやり直します。

2. LINE STATE OF THE RESERVED TO BE A SECOND FOR THE PROPERTY OF THE PROPERTY

色やパターンなどで直線を描きます。

●描画モード

メインメニューで『LINE』を選択すると、LINEメニューが表示されます(図-4)。LINEには4つのモードがあります。

NORMAL・・・始点と終点の2点間を直線で結びます。

CHAIN・・・始点と終点の2点間を直線で結んだ後、終点を新たな始点として直線の 描画を続行します。

EOOP・・・・CHAINの動作に加え、描画終了 時に最初の始点と最後の終点を直線 で結びます。

PARALL.・・NORMALの動作に加え、引いた 線と同じ長さと角度の並行線 (PA-RALLEL) を引きます。




図-4

●操作の手順 NORMAL

①始点のセット

まず、画面に次のメッセージが表示されます。

(SET START ?)

ペンカーソルを移動して目的の所で左クリックし、始点をセットします。 また、右クリックすると描画を終了し、『DO/UNDO』メニューを経てメインメニューに戻れます。

②終点のセット

始点のセットが済むと、次のメッセージが表示されます。

(SET END)

始点からペンカーソルの位置まで、目的の直線が表示されます。これを参考に、始点のセットの時と同様に左クリックで終点をセットしてください。これで、直線が描画され、再び始点のセットに戻ります。

また、右クリックをすると始点のセットからやり直すことができます。

CHAIN

NORMALと同様に①、②のステップを経て1本目の直線を引いた後、②の終点のセットのみを繰り返します。

LOOP

操作はCHAINと全く同じ。ただし、描画を終了後に、描画開始点と終了点が直線で結ばれます。

PARALL.

③平行線の始点のセット

NORMALと同様に①、②のステップを経て直線を引いた後、次のメッセージが表示されます。

(SET DESTINATION)

1本目の直線に対する平行線が点滅をしながらペンカーソルと共に移動しますから、 目的の場所で左クリックをしてください。すると平行線が引かれ、再び平行線の始点 のセットに戻ります。

また、右クリックをすると①の始点のセットからやり直せます。

3.BOX

色やパターンで四角形の描画を行います。

●操作の手順

①始点のセット

まず、画面に次のメッセージが表示されます。

(SET START ?)

カーソルを移動して目的の所で左クリックをし、始点をセットします。 また、右クリックすると描画を終了し、『DO/UNDO』メニューを経て、メイン メニューへ戻れます。

②終点のセット

始点のセットが済むと、次のメッセージが表示されます。

(SET END)

始点からペンカーソルまでを対角とする四角形が目印として表示されます。これを参 考に、始点のセットのときと同様に終点をセットしてください。これで四角形が描画 され、再び①の始点のセットに戻ります。

また、右クリックすると始点のセットからやり直すことができます。

4. BX. FILL

塗り潰した四角形を描画します。

●操作の手順

①始点のセット

まず、画面に次のメッセージが表示されます。

(SET START ?)

ペンカーソルを移動して目的の所で左クリックをし、始点をセットします。 また、右クリックすると描画を終了し、『DO/UNDO』メニューを経て、メイン メニューへ戻れます。

②終点のセット

始点のセットが済むと、次のメッセージが表示されます。

(SET END)

始点からペンカーソルを対角とする四角形が目印として表示されます。これをもとに、 始点のセットと同様に終点をセットしてください。これで塗り潰した四角形が描画され、再び始点のセットに戻ります。

また、右クリックをすると始点のセットからやり直すことができます。

(注意) ペンカーソルは、ノーマルペン♪に固定されます。ただし、BX. FILL を終了すると描画するカーソルは、あらかじめPENモードで選択されていたものに 戻ります (P35・PEN参照)。

5. PARALL.

平行四辺形 (PARALLELOGRAM) を描画します。

●操作の手順

①始点のセット

まず、画面に次のメッセージが表示されます。

(SET START ?)

カーソルを移動して目的の所で左クリックをし、始点をセットします。 このとき、右クリックすると描画を終了し、『DO/UNDO』メニューを経て、メインメニューへ戻れます。

②第1終点のセット

始点のセットが済むと、次のメッセージが表示されます。

(SET END)

始点とペンカーソルの位置を結ぶ直線が目印として表示されます。これをもとに始点のセットのときと同様に第1終点をセットし、平行四辺形の一辺を決めます。 また、右クリックすると始点のセットからやり直すことができます。

③第2終点のセット

終点のセットが済むと、次のメッセージが表示されます。

(SET SECOND END)

始点とペンカーソル位置の第2終点間をもう一辺とする平行四辺形が表示されます。 希望の形のところで、左クリックをしてください。これで平行四辺形が描画され、再 び始点のセットに戻ります。

また、右クリックをすると、始点、第1終点をキャンセルして始点からセットに戻ることができます。

6. TRIAN. Minimizer the Charles Control of the Cont

正三角形(TRIANGLE)を描画します。

●操作の手順

①始点のセット

まず、画面に次のメッセージが表示されます。

(SET START ?)

と、メッセージが表示されている時、ペンカーソルを移動して目的の所で左クリックをし、始点をセットします。

また、右クリックすると描画を終了し、『DO/UNDO』メニューを経て、メインメニューへ戻れます。

②終点のセット

始点のセットが済むと、次のメッセージが表示されます。

(SET END)

始点とペンカーソルの位置の終点までを一辺とする正三角形が目印として表示されます。左クリックをして一辺の長さをセットすると、正三角形が描画され、再び始点のセットに戻ります。

また、右クリックすると始点をキャンセルして、始点のセットへ戻ることができます。

(注意)終点の位置により三角形の他の角が画面の外にはみ出る場合は、目印の三角 形が動かなくなるしくみになっています。そのようなときは、目印の三角形が画面か らはみ出ないような位置にペンカーソルを移動し直してください。

7. CIRCLE

真円を描きます。


(注意) テレビの調整によっては、正円に見えないことがあります。

●描画モード

メインメニューで『CIRCLE』を選択すると、CIR-CLEメニューが表示されます($\mathbf{Z}-\mathbf{5}$)。CIRCLEには2つのモードがあります。

FREE・・・・ひとつずつ真円の描画を行います。

FIX・・・・・・次々に同心円の描画を行います。



 $\mathbf{Z} - \mathbf{5}$

●操作の手順

FREE

①中心点のセット

まず、画面に次のメッセージが表示されます。

(SET CENTER ?)

ペンカーソルを移動して目的の所で左クリックをし、中心点をセットします。 このとき右クリックをすると描画を終了し、『DO/UNDO』メニューを経て、メインメニューへ戻れます。

②半径のセット

中心点のセットが済むと、次のメッセージが表示されます。

(SET CIRCLE EDGE)

始点とペンカーソルの位置までを半径とする真円が表示されます。希望の大きさにして、左クリックしてください。これで真円が描画され、再び始点のセットに戻ります。 また、右クリックをすると中心点のセットからやり直すことができます。

(注意) 円が大きくなると、マウスのボタンのチェック周期が遅くなりますので、クリックは少し長めに押すようにしてください。

FIX

FREEと同様に①、②のステップを経て真円の描画を終了すると、引き続き新たな同心円が表示され、②の半径のセットに戻ります。②を繰り返すことで、次々に同心円を描画することができます。

8. OVAL

楕円を描きます。

●描画モード

メインメニューで「OVAL」を選択すると、OVALメニューが表示されます($\mathbf{Z}-\mathbf{6}$)。OVALには2つのモードがあります。

FREE・・・・・ひとつずつ楕円の描画を行います。

FIX・・・・・・同心楕円の描画を行います。




図-6

●操作の手順

FREE

①中心点のセット

まず、画面に次のメッセージが表示されます。

(SET CENTER ?)

ペンカーソルを移動して目的の所で左クリックをし、中心点をセットします。 また、右クリックでは描画を終了し、『DO/UNDO』メニューを経てメインメニューへ戻れます。

②水平径のセット

中心点のセットが済むと、次のメッセージが表示されます。

(SET HORIZONTAL EDGE)

ペンカーソルは水平方向のみ移動し、中心点とカーソル位置まで水平線が表示されます。これで、楕円の水平方向の大きさ(径)を決めます。希望の大きさで左クリックをしてください。

また、右クリックをすると中心点のセットからやり直すことができます。

③垂直径のセット

水平方向の径が決まると、次のメッセージが表示されます。

(SET VERTICAL EDGE)

カーソルは垂直方向のみ移動し、楕円が表示されます。希望の形のところで左クリッ

クをしてください。これで楕円が描画され、再び中心点のセットに戻ります。 また、右クリックをすると、中心点と水平径をキャンセルし、中心点のセットから遺 り直すことができます。

FIX

FREEと同様に①~③のステップを経て楕円の描画を終了すると、引き続き同じ中心点による水平径のセットに戻ります。②、③を繰り返すことで、次々に同心楕円を描くことができます。

9. PAINT

不定形の領域を色やパターン、メッシュで塗り潰したり、塗り替えたりします。 (注意) PAINTはメモリーをワークエリアとして使用します。ワークエリア に不足が生じると、塗り残しが出る場合がありますが、故障ではありません。

●描画モード

メインメニューで『PAINT』を選択すると、PAIN-Tメニューが表示されます(図-7)。PAINTには2 つのモードがあります。

BORDER・・・境界色で囲まれた内部を、単色やメ

ッシュ、パターンで塗り潰します。

CHANGE・・・単色で塗られた下地を、別の 単色やパターンなどに塗り替えます。 PAINT MODE BORDER CHANGE SELECT MODE

図-7

●操作の手順 BORDER

①境界色のキャッチ

まず、画面に次のようなメッセージが表示されます。

(CATCH BORDER COLOR ?)

目的の境界色の上で左クリックすると、境界色がキャッチできます。カーソルが1ドットでもずれると、違う境界色を指定しまうことがあるので、正確に行ってください。また、右クリックでは『DO/UNDO』メニューを経てメインメニューに戻れます。

②塗り始め点のセット

境界色のキャッチが終わると、次のメッセージが表示されます。

(SET START ?)

ペンカーソルを塗り始めたい場所に合わせ、左クリックすると、塗り始めます。終わると、『DO/UNDO』メニューを経て再び②の塗り始め点のセットに戻ります。 また、右クリックすると、直接メインメニューに戻れます。

さらに、塗っている最中に右クリックすると、動作を中断し、『DO/UNDO』メニューを経て開始点のセットに戻れます。

(注意1) 境界色と同じ色の所を塗り始め点にすると、実行されません。

(注意2) 画面のはじは、外側に境界色があるものとして塗ります。

CHANGE

塗り始め点のセット

まず、次のメッセージが表示されます (CHANGEでは、境界色の指定はありません。塗り始め点のみを指定します)。

(SET START ?)

ペンカーソルを塗り始めたい場所に合わせ、左クリックしてください。塗り始めの点から下地色をキャッチし、塗り始めます。終わると、『DO/UNDO』メニューを経て再び塗り始め点のセットに戻ります。

また、右クリックをすると、直接メインメニューに戻れます。

(注意) 下地色と塗り替え後の色が同じ場合は、実行されません。

10. CHANGE

四角形の領域内の単色を、別の単色、メッシュ、パターンに塗り替えます。

●操作の手順

①塗り替え元の色のキャッチ

まず、次のメッセージが表示されます。

(CATCH SOURCE COLOR ?)

塗り替える元の色を指定します。目的の色の上でペンカーソルを止めて左クリックすると、色がキャッチできます。カーソルが1ドットでもずれると、違う色を指定してしまうことがあるので正確に行ってください。

また、右クリックをすると、『DO/UNDO』メニューを経てメインメニューに戻れます。

②塗り替え領域の始点のセット

色指定が済んだら、次のメッセージが表示されます。

(SET START ?)

領域の開始点を指定します。ペンカーソルを開始点に合わせて左クリックをすると開始点がセットされ、同時に下のメッセージが表示されます。

また、右クリックをすると、『DO/UNDO』メニューを経てメインメニューに戻れます。

③塗り替え領域の終点のセット

(SET END)

開始点とペンカーソルを対角とする四角形が表示されますので、これを参考に変更領域の終点を決め、左クリックをしてください。これで、塗り替えが実行れれます。塗り終わると、①の色のキャッチへ戻ります。

また、右クリックでは、①の色のキャッチからやり直すことができます。

11. COPY

任意の四角形の領域を別の場所にコピーします。

●描画モード

メインメニューで『COPY』を選択すると、COPYメニューが表示されます(図ー8)。COPYには4つのモードがあります。

NORMAL・・・始点と終点を指定し、それを対角と

する四角形で囲まれたコピー元を他

の場所へコピーします。

DRAW・・・・マウスの左ボタンを押している間、マ

ウスの動きに合わせて連続的にコピ

ーします。

LINE・・・・・指定領域を、新たに設定した始点と

終点の直線上で連続的にコピーしま

す。

EX計工・・・・メインニューに戻ります。




图 — 8

●操作の手順

NORMAL

①コピー元始点のセット

まず、次のメッセージが表示されます。

(SET SOURCE START ?)

コピー元の領域の始点を左クリックで指定します。指定が終わるとともに以下のメッセージが表示されます。

また、右クリックをすると、直接メインメニューへ戻ります。

②コピー元終点のセット

(SET SOURCE END)

コピー元の領域の終点を指定します。ペンカーソルに合わせて四角形が変化しますから、それを参考に位置を決め、左クリックしてください。指定が終わると以下のメッセージが表示されます。

また、右クリックでは、始点のセットからやり直すことができます。

③コピー先のセット

(SET DESTINATION)

コピー先の位置を指定します。ペンカーソルに合わせてコピー先と同サイズの四角形が移動しますから、これを参考に場所で左クリックしてください。これで、コピーが実行され、『DO/UNDO』メニューを経て、再びコピー先のセットに戻ります。また、右クリックをすると、始点のセットへ戻ります(一度でもコピーを実行した場合は、『DO/UNDO』メニューを経由します)。

DRAW

①②コピー元のセット

まず、NORMALと同様に①、②のステップにより、コピー元をセットします。

③コピー先のセット

(SET DESTINATION)

のメッセージが出たらマウスの左ボタンを押しながらマウスを動かしてください。左 ボタンを押している間メッセージが消え、フリーハンドで描画する感覚で連続してコ ピーすることができます。

左ボタンを押さずにマウスを動かすと、ペンカーソルのみが移動します。

また、右クリックをすると、①の始点のセットへ戻ります(一度でもコピーを実行した場合は、『DO/UNDO』メニューを経由します)。

LINE

①②コピー元のセット

まず、NORMALと同様に①、②のステップにより、コピー元をセットします。

③コピー先始点のセット

(SET DESTINATION)

のメッセージが出たらペンカーソルを動かし、左クリックでコピー先の直線の始点を 指定します。すると、コピー先の場所にコピー元と同じ大きさの四角形が表示され、 下のメッセージが表われます。

また、右クリックをすると、始点のセットへ戻ります(一度でもコピーを実行した場合は、『DO/UNDO』メニューを経由します)。

④コピー先終点のセット

(SET END)

ペンカーソルの位置までの直線が表示されますから、左クリックによってコピー先の直線の終点をセットします。すると始点と終点を結ぶ直線上にコピー元を連続して複写します。終了後は、②のコピー先始点のセットへ戻ります。

また、右クリックをすると、コピー先始点のセットへ戻ります(一度でもコピーを実行した場合は、『DO/UNDO』メニューを経由します)。

12. MODIFY

四角形の領域を、拡大、縮小、反転、回転、傾斜などの加工を加えた後、別の場所にコピーします。

●描画モード

メインメニューで『MODIFY』を選択すると、MODIFY I FY メニューが表示されます($\mathbf{ZZ} - \mathbf{9}$)。MODIFY には 6 つのモードがあります。

ZOOM・・・・指定領域を別の領域に拡大コピーします。


REDUCE・・・指定領域を別の領域に縮小コピーします。

REVES:・・・指定領域を水平、垂直方向に反転(REVERSE)させ別の領域にコ ピーします。

ROTATE・・・指定領域を90, -90, 180方 向に回転させ別の領域にコピーします。

BEND・・・・・指定領域を上下、左右方向に傾斜させ別の領域にコピーします。

EXIT・・・・・メインメニューに戻ります。



Z - 9

●操作の手順

ZOOM

①拡大率のセット

まず、倍率を指定するためのZOOMメニューが表示されます($\mathbf{Z}-10$)。


拡大率を選択し終わると、次のメッセージが表示されます。

②ズーム元始点のセット

(SET SOURCE START ?)

ズーム元の領域の始点を指定します。ペンカーソルを移動 して任意の場所で左クリックしてください。次に、以下の メッセージが表示されます。

また、右クリックでは、メインメニューへ戻ります。



图—10

③ズーム元終点のセット

(SET SOURCE END)

ズーム元の領域の終点を指定します。始点とカーソルを対角とする四角形がカーソル の動きに合わせて表示されますので、任意のところで左クリックをしてズーム元の終 点を指定してください。

また、右クリックでは始点をキャンセルして始点のセットに戻れます。 領域の指定が終わると、次のメッセージが表示されます。

④ズーム先のセット

(SET DESTINATION)

拡大率に合わせた四角形が表示されます。この四角形は、拡大した結果の領域の大き さを示していますから、目的の位置に合わせ左クリックするとズームが実行されます。 実行後は、④のズーム先のセットに戻ります。

また、右クリックをすると、①のズーム元の始点のセットへ戻れます(一度でもズームを実行した場合は、『DO/UNDO』メニューを経由します)。

REDUCE

縮小率を指定するためのREDUCEメニューが表示されます(図-11)。以後は、ZOOMと同様です。

(注意) REDUCEでは、縮小率に合わせて、画面上の画素をとばし読みするので、縮小した結果が元と異なることがあります。




図-11

REVRS

反転方向を指定するためのREVRS.メニューが表示されます(図-12)。このメニューでHORI. (水平)、VERT. (垂直方向)、ALL(水平、垂直両方向)のいずれかを選択します。以後はZOOMと同様です。




図-12

ROTATE

回転方向を指定するためのROTATEメニューが表示されます(図-13)。このメニューで90、-90、180度のいずれかを選択します。以後はZOOMと同様です。




図-13

BEND

①傾斜方向のセット

まず、傾斜方向を指定するためのBENDメニューが表示されます(図-14)。このメニューでHORI. (水平)、VERT. (垂直方向)のいずれに傾斜させるかを選択します。

選択すると次のメッセージが表示されます。

②ベンド元始点のセット

(SET START ?)

コピー元の領域の始点を指定します。ペンカーソルを移動 して任意の場所で左クリックします。

次に、以下のメッセージが表示されます。

また、右クリックでは、メインメニューへ戻ります。




図-14

③ベンド元終点のセット

(SET SOURCE END)

ベンド元の領域の終点を指定します。始点とカーソルを対角とする四角形が表示されますから、任意のところで左クリックをしてベンド元の終点を指定してください。 また、右クリックをすると②の始点のセットからやり直せます。

④ベンド先のセット

(SET DESTINATION)

領域の指定が終わると、四角形がカーソルに合わせて移動しますから、これを参考にして任意の場所で左クリックしてください。すると、上のメッセージが表示されます。また、右クリックをすると、②の始点のセットに戻れます(一度でもベンドを実行した場合は、『DO/UNDO』メニューを経由します)。

⑤傾きのセット

(SET BENDING SHIFT)

目印の四角形が中抜けの枠内に変わり、ペンカーソルの位置により、水平、あるいは 垂直方向に傾斜した平行四辺形に変化します。希望の傾きのところで左クリックをす ると、ベンドを実行し、④のベンド先のセットに戻ります。 また、左クリックすると、④のベンド先のセットをやり直すことができます。


13. ZOOM

画面を拡大して描画するモードです。

●操作の手順

①拡大率のセット

まず、「ZOOM MODE」メニュー(図-15)で希望の拡大率を選択してください。



②拡大領域のセット

拡大率をセットすると、次のメッセージが表示されます。

図-15

(SET SOURCE START ?)

ペンカーソルに付随して、拡大率に応じた長方形(ズームカーソル)が表示されます。 拡大したい所がズームカーソルの内側に含まれるようにして、左クリックをしてくだ さい。

ズームカーソルで囲まれた領域が拡大表示され、その反対側にはZOOMメニューが 表示されます。

(注意) 拡大したい所がズームカーソルの内側に納まらない場合には、拡大率を 下げてやり直すか、数回に分けて拡大描画するようにしてください。

3ZOOMメニュー

ZOOMメニューの描画モードは以下の通りです(**図-16a**)。 描画操作については、メインメニューの各モードの項目を参照してください。

DRAW・・・・フリーハンドの描画を行います。

LINE·····直線描画を行います。

BOX・・・・・四角形を描きます。

BX、FILL・・塗り潰された四角形を描きます。

PARALL、・・平行四辺形を描きます。

TRIAN・・・正三角形を描きます。

CIRCLE・・・真円を描きます。

OVAL・・・・・楕円を描きます。

CHANGE・・・指定領域の色を塗り替えます。

COLOR・・・ペンの色をセットや、画面の色のサ

ンプルをします (P. 33のCOL-

OR参照)。COLORメニューで

動作を選んで下さい(図-16b)。

ZDOM DFAW	ITIME WEMÚ
BOX	BX. FILL
PARALL.	TRIAN.
CIRCLE	OVAL
CHANGE	COLOR
ERASE	EXIT
SELECT	МФОЕ

図-16a

ERASE・・・・背景色で消します。

EXIT・・・・拡大した枠内を元の場所へ戻した後、

『DO/UNDO』メニューを経て、

メインメニューへ戻ります。



図-16b

(注意1) あらかじめ決めた拡大率と、COLORで選択した色でのみ描画可能。 メシュやパターンの描画はできません。また、枠からはみ出ることもできません。 (注意2) 描画動作はメインメニューと同様ですが、?マークの付いたメッセージの表示時に右クリックすると、ZOOMメニューに戻る点だけが異なります。

14. ERASE

画面全体、あるいは一部を背景色で消去します (消しゴム機能)。

●描画モード

メインメニューで『ERASE』を選択するとERASEメニューが表示されます (図-17)。ERASEには4つのモードがあります。

PEN・・・・・背景色によるフリーハンド消去をし

ます。

BOX・・・・・背景色による塗り潰し四角形消去を

します。

ALL・・・・・背景色による全画面消去をします。

EXIT・・・・メイン・メニューへ戻ります。




図-17

●操作の手順

PEN

まず、次のメッセージが表示されます。

(START TO ERASE ?)

左クリックをすると、ペンカーソルが表れますから、消去を始めてください。左ボタンを押しながらマウスを動かすと、1ドット単位のフリーハンド消去が行えます。 右クリックをすると『DO/UNDO』メニューを経てメインメニューへ戻ります。

BOX

①始点のセット

まず、画面に次のメッセージが表示されます。

(SET START ?)

ペンカーソルを移動して目的の所で左クリックをし、始点をセットします。 また、右クリックすると、『DO/UNDO』メニューを経てメインメニューへ戻れ ます。

②終点のセット

始点のセットが済むと、次のメッセージが表示されます。

(SET END)

始点からペンカーソルを対角とする四角形が表示されます。これをもとに、始点のセットと同様に終点をセットしてください。これで四角形の部分が背景色によって消去され、再び始点のセットに戻ります。

また、右クリックをすると始点のセットをやり直すことができます。

ALL

全画面を背景色で消去します。

終了後「DO/UNDO」メニューを経て、メインメニューに戻ります。

15. SIGN

画面に英文字、記号を書きます。

(注意) 文字と文字の間隔を1ドットに固定したツメ打ち方式です。

●操作の手順

①開始位置のセット

SIGNを選択するとノーマルカーソルに1文字分の大き さを示すレターカーソルが付加され、下のメッセージが表 示されます。

(SET START ?)

文字を書き始めるたいところに文字カーソルを合わせ、左 クリックをして開始位置を指定して下さい。 また、右クリックをするとメインメニューに戻ります。

②文字色のセット

位置が決まると画面にLETTER COLORメニューが表示されます(図-18)。COLORモードのPENと同様に色を指定してください。




図-18

③文字の指定

つぎに、アルファベットと記号が並べられた、文字メニューが表示されます(図-19)。

目的の文字の上にメニューカーソルを合わせて、左クリックをすると、その文字の部分が反転するとともに、画面に文字が書かれます。

文字メニュー右上の空欄はスペース(空白)です。

書き間違えたときは、文字メニューの右下に赤で書かれた『B』(バックスペース)にカーソルを合わせ、左クリックして消去します。

また、右クリックをすると文字メニューを抜け『DO/U-NDO』メニューを経て、再び開始位置のセットに戻ります。



図-19

7-2 セットモード

描画する色やパターン、ペンの形などを選択します。

16. COLOR

描画色、背景色、周辺色を変更します。

(注意) このモードで選択した描画色は、単色による描画 (PENモードをNORM-AL、ZOOM、CURSOR、MESHにセットした時) に使用されます。新しい色で描画したい時には、あらかじめこのモードで色を選択してください。

●動作モード

メインメニューで「COLOR」を選ぶと、COLOR MODEメニューが表示されます(図―20)。COLO-Rには6つのモードがあります。

PEN・・・・・描画する色 (ペンカラー) を指定します。

BACK・・・・背景色の変更。すでに描かれた画面 から、背景色にあたる部分のみを選 びだして、新しい色に塗り替えます。

SURRND・・・周辺色 (TV画面の外枠の色) を変 更します。

PALLET:・・描画する色(ペンカラー)の指定を 赤、青、緑の三原色の混合(パレッ ト機能)により指定します。

SAMPLE・・・画面上の色を、ペンカラーとして採取し、同時にペンカーソルの座標を表示します。

EXIT・・・・メインメニューへ戻ります。

COLOR MODE

SURRND. PALLET.

SAMPLE EXIT

図-20

SELECT MODE

FEN




図-21

●操作の手順

PEN

まず、画面に色見本(カラーチャート)が表示されます (図-21)。

チャート内の白い枠内は現在選ばれている色を、下段欄外は、選択された色番号とR(赤)、G(緑)、B(青)の混合比を表しています。

カラーチャートのメニューカーソルを、選択したい色の上 に合わせて左クリックすると色が選択できます。 色が決定したら右クリックしてください。選択した色が採用され、メインメニューに 戻ります。

(注意) カラーチャートの色番号はMSX2の色番号に対応しています。また、混合比も赤と緑が8階調、青が4階調とMSX2に対応。0が最も暗く、7あるいは3が最も明るいことを示しています。

BACK

操作はPENと同一です。塗り終わると「DO/UNDO」メニューを経てメインメニューに戻ります。

(注意) 画面全体を塗り終えるまで約20秒かかります。

SURRND

操作はPENと同一です。瞬時に周辺色が変更され、直接メインメニューに戻ります。

PALLET

混色のためのパレットが表示されます(図-22)。 パレットには4つのボックスがあり、上3つは赤、緑、青 の階調を、4つ目は結果の色とその番号が表示されます。 混色は3原色のボックス内で左クリックし、混合比を変化 させて行います(同時に下のボックスの混合色と色番号も 変わります)。

希望の色が得られたら、右クリックをすると、直接メイン メニューへ戻ります。




図-22

SAMPLE

まず、画面に以下のメッセージとペンカーソルが表示されます。

(CATCH SCREEN COLOR ?)

ペンカーソルの先端を目的の色の上に合わせて左クリックすると、画面上から色をサ ンプルし、同時にカラーチャートが表示されます。

また、右クリックするとメインメニューに戻ります。

カラーチャートには、白枠でサンプルした色を示すとともに、上段にX(横)、Y(縦)の座標、下段に色番号、混合比を表示します。座標は左上を原点(X=0, Y=0)として最大横 256ドット、縦 212ドット(X=255, Y=211)までの値をとります。チャートが表示されているとき、右クリックをするとチャートが消え、サンプリングをやり直すことができます。

描画に使うペンカーソルや、メッシュ、パターンなどの選択と変更を行います。

(注意) ROM内には、ペンカーソル、メシュ、パターンのファンクションデータが 4ファイル用意されており、ペンカーソルは $16\times 4=6$ 4種類、メシュとパターンは $32\times 4=128$ 種類が利用できます。ファンクションデータのファイルにはそれ ぞれ "FNC0"から "FNC3"までのファイル名がつけられており、起動時には "FNC0"がセットされます。他のファンクションデータを使いたい時には、EX-ITモードのロード機能を使って、データをロードしてください(P. 61参照)。

●動作モード

メインメニューで『PEN』を選択すると、PEN MODEメニューが表示されす(図-23)。PENには7つのモードがあります。

NORMAL・・・1 画素=1ドット、単色のノーマル モードです。

ZOOM・・・・1 画素を2×2、4×4、8×8ドットに拡大し、単色で描画します。

CURSOR・・・16種類から選んだペンカーソルの形に従った太線で、単色の描画を行います。

MESH・・・・32種類から選んだメッシュ(単色の網目模様)を使い、ペンカーソルの形に従った太線で描画します。

画面上には、座標に対応した規則的な柄が描かれます。

また、メッシュの透けた部分には元 の画面の色が残りますから、2つの 色を組み合わせた中間色の表現にも 利用できます。

PATIN:・・・32種類から選んだパターン(カラー模様)を使い、ペンカーソルの形に従った太線で描画します。

FEN MODE
NORMAL ZOOM

CURSOR MESH

PATTN. SOLID

EDIT EXIT

SELECT MODE

图-23

画面上には、座標に対応した規則的な柄が描かれます。

SOLID・・・パターンをペンカーソルに当てはめ、ペンカーソルの形に従た太線で描画します。画面の座標に関係なく、常に同じ柄がかれるため、太線に立体的な陰影がつきます。 使用できるパターンはPATTN、と同一です。

EDITIT・・・・ペンカーソルの形やメッシュ、パターンを書き替えます。

EXIII・・・・メインメニューへ戻ります。

●操作の手順

NORMAL

まず、画面にMIX MODEメニューが表示されます (図-24)。

NORMALでは通常の描画、MIXでは、描画する色と 画面の色とのXOR (排他的論理和)を計算した結果の色 で描くMIXモードとなります。

XORは同じ条件で2度行うと元に戻る性質があり、描画中重なった部分は元の色に戻ります。例えば、白地の画面に白で描画すると、白黒のマダラ模様になります。画面をかきまぜたような効果があるので『MIX』と命名しまし



図-24

た (XORについては、MSXベーシックマニュアルを参照してください)。

(注意) ペンカラーが黒(色番号0) だと、MIXモードの単色描画では全く結果が変わりません。これを防ぐため、以上のような場合には、自動的にペンカラーを白(色番号255) にセットし、その旨表示するしくみになっています。

ZOOM

ZOOMメニュー (図 -25) によって、1 画素を 2×2 、 4×4 、 8×8 ドットの大きさにセットします(ペンカーソルはNORMALと同じものが使用されます)。 さらに、MIX MODEメニューを経てメインメニューに戻ります。




図 - 25

CURSOR

まず、メニューエリアと、16種類のペンのリストエリアで 構成された、CURSORメニューが表示されます(図ー **26**)。

EXEC・・・・選択を終了して次へ進みます。

COMBIL・・・作業のキャンセル。PENモードを

元の状態に回復し、直接メインメニ

ューに戻ります。

目的の形のペンの上にメニューカーソルを合わせて左クリックすることでペンカーソルを選んでください。 メニューエリアでは、あらかじめEXEC、が選択されているので、そのまま右クリックすると、MIX MODE メニューを経てメインメニューに戻れます。




図-26

また、EXITを選んで右クリックすると、直接メインメニューに戻ります。

(注意) 各ペンカーソル内の赤い部分は、カーソル描画時の中心点 (ホットポイント) を表しています。

MESH

①コンビネーションモードのセット

まず、COMBINE MODEメニューでメッシュのサイズを指定してください(図—**27**)。以下の2つのモードがあります。

S-INGLE・・・8×8ドット。32種類のメッシュを 別々に使えます。

COMB I...・・16×16ドット。SINGLEのメッシュを4個1組にして使うため、8 種類となります。



図-27

②メッシュの選択

次に、メニューエリアと、32種類のメッシュのリストエリアで構成されたMESHメニュー(図-28)が表示されます。

EXEC、・・・・選択を終了して次へ進みます。

COMBI.・・・作業のキャンセル。PENモードを 元の状態に回復し、直接メインメニ ューに戻ります。

まずリストエリアで、希望するメッシュの上にメニューカーソルを合わせ、左クリックすることでメッシュを選択してください(選んだメッシュは白枠で表示されます)。 リストエリアでは、あらかじめEXEC、が選択されていますから、そのまま右クリックすると、次のペンカーソルの選択に移行できます。




图 - 28

また、左クリックでEXITを選択してから右クリックすると、メインメニューに戻れます。

(注意1) COMBIN MODEメニューでCOMBI、を選択していると、メッシュは横1列に同じものを表示します。列が同じであれば同一のメッシュを選択しているものとし、白枠は左側のメッシュにのみ表示されます。

(注意 2) MESHメニューでは、メッシュの白地が描画時に透ける部分を表しています。ただし、COLORモードで黒(色番号255)を選択している場合のみ、黒地が透ける部分を表します。

③ペンカーソルの選択

CURSORメニュー (図-26) で、メッシュ描画に使うペンカーソルを選択してください。

④メッシュと画面の位置関係の変更

次に、メニューエリアと、メッシュの位置関係を示すセッターエリアで構成された、 POS. SETTERが表示されます(図-29)。

メッシュは、画面上の座標と模様を対応させ、規則的にタイルを敷き詰めるように描画するモードですが、通常は画面左上隅(X=0, Y=0)とメッシュの左上隅が対応しています。この位置関係をずらし、画面上での模様の全体的な位置を調整するのがPOS. SETTERです。

EXEC.・・・・セットを終了して次へ進みます。 SET・・・・・位置関係をセット直します。

メニューエリアでは、あらかじめEXEC.が選択されて おり、位置をずらす必要がないときは、そのまま右クリッ クをすると、次のMIXモードメニューに進めます。 また、位置をずらしたい場合には、左クリックでSETを




图-29

選び、右クリックしてください。するとメニューカーソルがセッターエリアに移動し、 拡大されたペンが現れて、セッターエリア内で位置を表示します。

セッターエリア内でメニューカーソルを動かし、左クリックすると、メニューカーソル の位置が画面の右上隅の対応点として採用され、ペンも移動します。

位置が決まったら、右クリックをすると、再びメニューエリア内にメニューカーソルが移動します。自動的にEXEC、が選択されますから、そのまま右クリックすると、次のMIXモードメニューに進めます。

⑤MIXモードのセット

最後にMIXモードメニュー (図-24) を経て、メインメニューに戻ります。

PATTN. /SOLID

MESH (P37) と同様の操作です。

(注意) POS. SETTERのセッターエリア内のペンは、下地のパターンの色に対してXORをとることで表示しています。パターンの色によっては見づらい場合もありますが、移動してみることで形を確認できます。

EDIT

PENメニューにてEDITを選択すると、画面にEDITFUNCTIONメニューが表示されます(図-30)。このメニューで、EDITするものを選択しま

す。EDITは次のものについて行うことができます。

CURSOR・・・ペンカーソルの形を変更します。

MESH・・・・メッシュを変更します。

PATTERN・・パターンを変更します。

EXIT・・・・メインメニューへ戻ります。

CURSOR

①ペンカーソルの選択

まず、CURSORメニュー(図-26)が表示されますから、EDITしたいペンを選択します。

カーソルを選択し左クリックすると、次のCURSOR EDITORが表示されます(図-31)。EXITを選 択するとメインメニューへ戻ります。

②カーソルエディター

CURSOR EDITORはSHAPE、HOT PT.、DO、UNDO、を表示したメニューエリアと、カーソルの形およびホットポイント(描画時の中心点)を表示したエディターエリアで構成されています。

メニューエリアの各モードの内容は以下の通りです。




图-30




図-31

SHAPE・・・ペンカーソルの形を変える時に選択します。

HOT: PT.:・・カーソルで描画の際、中心となる点(ホットポイント)を指定するときに選択します。

D.O・・・・・・書き替えたカーソルの形を新規に登録し、いままでのものを消します。

UNDO・・・・ペンカーソルを元に戻します。

③ペンカーソルの形の変更

SHAPEを選ぶと、エディターエリア内にメニューカーソルは移動します。エディターエリアの白地の部分がペンカーソルの形です。

メニューカーソルを動かして任意の位置で左クリックしてください。クリックした位 置の白黒が反転し、ペンカーソルの形を変えることができます。

形が決まったら右クリックをすると、メニューエリアにメニューカーソルが戻ります。

(注意1) ペンカーソルをすべて消すと、右クリックしてもエディターエリアから脱出できなくなります。

(注意2) つくったペンカーソルは、自動的に上および左はじに寄せられます。

(注意3)、SHAPEを終えるとともにホットポイントはペンカーソルの上端左隅に 自動的にセットされます。

④ホットポイントの変更

HOT PT. を選ぶと、エディターエリア内にメニューカーソルは移動します。メニューカーソルを動かして、左クリックすると、赤で表示されたホットポイントを移動できます。

位置が決まったら、右クリックすると、再びメニューカーソルがメニューエリアに戻 ります。

(注意1) 黒地の部分 (ペンカーソルの外側) で左クリックすると、ホットポイント の表示が消えます。そのまま、右クリックするとホットポイントは、ペンカーソルの 上端左隅にセットされます。

⑤カーソルエディターからの脱出

DOないしUNDOを左クリックで選択した後、右クリックすると、EDIT FU-NCTIONメニューに戻れます。

MESH

①コンビモードの選択

まず、COMBINE MODEメニュー (図-32) が表示されますので、SINGLEかDOUBLEのいずれかを選択します。以下の作業は、この選択に従って行います。

COMBINE MODE SINGLE COMBI. SELECT MODE

図 - 32

②メッシュの選択

次に、MESH MENUが表示されますので、EDIT したいメッシュを選択します。メッシュを選択し左クリックすると、次のMESH EDITORメニューが表示されます(20-33)。EXITを選択するとメインメニューへ戻ります。

③メッシュエディター

MESH EDITORは、WRITE、COLOR、D-O、UNDOを表示したメニューエリアと、メッシュの形を表示したエディターエリアで構成されています。




図-33

WRITE・・・メッシュの形を変える時に選択します。

COLOR・・・・メッシュで描画するときの色(メッシュカラー)を選択します。

DO・・・・・・ 書き替えたメッシュの形を新規に登録し、いままでのものを消

します。

UNDO・・・・メッシュを元に戻します。

④メッシュの形の変更

WRITEを選ぶと、エディターエリア内にメニューカーソルが移動します。エディターエリアの白地の部分がメッシュの形です。

メニューカーソルを動かして任意の位置で左クリックしてください。クリックした位置 の白黒が反転し、メッシュの形を変えることができます。

形が決まったら右クリックをすると、メニューエリアにメニューカーソルが戻ります。 (注意) メッシュをすべて消すと、右クリックしてもエディターエリアから脱出できな くなります。

⑤メッシュカラーの変更

COLORを選ぶとカラーチャートが表示されますので、色にカーソルを合わせて左クリックし、メッシュカラーを選択します。右クリックで、MESH EDITORへ戻ります。

⑥メッシュエディターからの脱出

DOないしUNDOを左クリックで選択した後、右クリックすると、EDIT FUN-CTIONメニューに戻れます。

PATTERN

①コンビモードの選択

まず、COMBINE MODEメニュー(図-32)が表示されますので、SIN-GLEか、DOUBLEのいずれかを選択します。以下の作業は、この選択に従って行います。

②エディットモードの選択

パターンのEDITには2つのモードがあります。PTN. EDIT MODEでWRITEとCATCHのどちらか のモードを選択します(図-34)。

WRITE・・・・手書きでパターンを変更するモード。 CATCH・・・・画面の絵をコピーして、パターンに

取り込むモード。



図-34

③パターンエディター

PTN. EDIT MODEでWRITEを選択すると、メニューエリアと、パターンを表示したエディターエリアで構成された、PATTERN EDITORが表示されます(図-35)。

WRITE・・・選択した色でパターンを作ります。

COLOR・・・パターンに書き込む色をPEN C

OLORメニューで選択します。

DO・・・・・・書き替えたパターンの形を新規に登

録し、いままでのものを消します。

UNDO・・・・パターンを元に戻します。

④パターンの変更 (WRITEモード)

PATTERN EDITORでWRITEを選ぶと、エディターエリア内にメニューカーソルが移動します。エディターエリアには、COMBINE MODEの選択によって8×8ドット、あるいは16×16ドットのパターンが表示されていますので、メニューカーソルを動かして任意の位置で左クリックしてください。クリックした位置にCOLORで選択した色が置かれます。

作業が澄んだら、右クリックすると、メニューエリアにメ ニューカーソルが戻ります。




図-35

⑤作成色の選択

COLORを選ぶとカラーチャートが表示されますので、希望の色にカーソルを合わせて左クリックをして色を選択します。右クリックで、MESH EDITORへ戻ります。

⑥パターンエディターからの脱出

DOないしUNDOを左クリックで選択した後、右クリックすると、EDIT FU-NCTIONメニューに戻れます。

⑦パターンキャッチャー

PTN. EDIT MODEで、CATCHを選択すると PTN. CATCHERが表示されます(図-36)。

CATCH・・・画面から8×8ドット、あるいは1 6×16ドットの任意の範囲をパタ ーンとして読み込みます。

FINIP・・・・・PTN. CATCHERを反対側に 表示させるときに使用します。

DO・・・・・・取り込んだパターンの形を新規に登録し、いままでのものを消します。

UNDO・・・・パターンの形を元に戻します。




图 - 36

⑧パターンの取り込み (CATCHモード)

PTN. CATCHERでCATCHを選ぶと、画面上にCOMBINE MODE の選択に従って 8×8 ドット、あるいは 1.6×1.6 ドットのカーソルが表示されます。このカーソルを取り込みたい絵柄に合わせて、左クリックして画面の絵の一部を取り込みます。再びPTN. CATCHERが表示され、メニュー下側には取り込んだパターンが表示されます。

⑨メニューの表示位置の変更

必要に応じてFLIPを選択し、PTN. CATCHERメニュー表示位置を反対側 に移動させます。

⑩パターンキャチャーからの脱出

DOないしUNDOを左クリックで選択した後、右クリックすると、EDIT FU-NCTIONメニューに戻れます。

EXIT

メイン・メニューへ戻ります。

18. DISK THE AND THE PROPERTY OF THE PROPERTY

画面データやペンカーソル、パターン、メシュなど(ファンクションデータ)をディスクにセーブ/ロードを行います。

(注意1) ディスクカートリッジが接続されていない場合、DISKモードの機能は 無効となり、メニューが表示されてもそれ以降実行はされません。

(注意2) ディスクに保存されるファイルの形式は、DISK BASICのCOP-Y文と同一です。詳しくは、『BASICでの画面データのロード』を参照してください。

(注意3) 一枚のディスクに保存できる絵の枚数は、通常の保存形式(画面データとファンクションデータを合わせて保存)の場合2DDで約12枚、1DDで6枚となっています。ディスクの容量が一杯になる前に、常に新しいデータディスクを用意するようにしてください。

(注意4)本ソフトで用いるデータディスクは、MSXの標準フォーマットでフォーマッティングされていることが必要です。フォーマッティングの方法は、ディスクドライブに付属しているDISK BASICのマニュアルを参照してください。

●動作モード

メインメニューで『DISK』を選択すると、FILE MODEメニューが表示されます。 (図-37)。 DISKには4つのモードがあります。

SCREEN・・・画面データについて、ディスクとのやり取りをします。

FUNC・・・・ペンカーソル、メシュ、パターンの データ (ファンクションデータ) に ついて、ディスクとのやり取りをし

ます。

STORE・・・画面データを臨時にディスクへ保存 します。ファイル名は『XXXXX XXX』に固定されます。

EXIT・・・・メインメニューに戻ります。



図-37

●操作の手順

SCREEN/FUNC

①DISK OPERATIONメニュー

SCREENを選択するとDISK OPERATIONメニューが表示されます (図-38)。

SAVE・・・・データをディスクに保存します。

LOAD・・・・・データをディスクから読みだします。

MONIETOR・・データをディスクから読み込んだ後、カーソルやメニューを消

した状態で、読み込んだデータを画面に表示します。

CAPTE ・・・・ディスク上にあるデータを一部切り取って(CAPTURE)、

現在の画面やファンクションと組み合わせます。

EXIII・・・・メインメニューに戻ります。

SAVE

SCREENの場合は画面データ、FUNCの場合はファ ンクションデータがディスクに保存されます。

<u>①データディスクのセット</u>

まず、次のメッセージが表示されます。

DISK OPERATION SAVE LOAD

MONITOR CAPT.

FILES EXIT

SELECT MODE

図-38

(SET DATA DISK / OK ?)

ここで、Aドライブにデータディスクをセットします。左クリックで次へ進みます。 また、右クリックでは、メインメニューに戻ります。

②ファイル名の入力

次に、ファイル名入力のため下のメッセージと文字メニューが表示されます。

(FILE NEME =)

カーソルを文字や記号の上に合わせて左クリックしてファイル名を入力します。入力 した文字や記号は上のメッセージの『=』の後に表示されます。

書き間違えたときは、文字メニューの右下の赤で書かれた「B』 (バックスペース) にカーソルを合わせ、左クリックして消去してください。

右クリックでファイル名の入力を終えると、下のメッセージが表示されます。 もし、ファイル名を入力を入れずに右クリックをすると、メインメニューに戻ります。

③ファイル名の確認

(OOOOOOO / OK ?)

左クリックをすると更に次のメッセージが表示されます。 右クリックでは、メインメニューに戻ります(〇〇〇〇〇〇〇〇にはファイル名が表示されます)。

④確認と実行

(EXECUTE SAVE / OK ?)

実行確認のメッセージが表示されます。この状態で左クリックすると、セーブを開始 します。

もし、右クリックをするとメインメニューに戻れます。

⑤セーブの終了

保存が完了すると、次のメッセージが表示されます。

(COMPLETE !)

マウスの左右どちらかのボタンを押してメインメニューに戻ります。

LOAD

SCREENの場合は画面データ、FUNCの場合はファ ンクションデータをディスクから読み込みます。

①データディスクのセット まず、次のメッセージが表示されます。

(SET DATA DISK / OK ?)

ここで、Aドライブにデータディスクをセットします。セットしたら左クリックで、次に進みます。 右クリックでは、メインメニューに戻ります。 次に、ファイル一覧表が表示されます(**図-39**)。

②ファイルの選択

カーソルをファイル名に合わせ、左クリックで選択します。 選択されたファイル名は、文字が白四角で囲まれます。ファイル一覧表のタイトルの『FILES』にカーソルを合わせて左クリックをすると、次ページのファイル一覧表が




図-39

表示されます。タイトルは『NEXT FILE』に変わります。ファイル名を選択する前であれば、右クリックでも次ページの一覧表を出すことができます。ファイル名を選択して右クリックをすると一覧表を抜けて次に進みます。

③ファイル名の確認

一覧表を抜けると、次のメッセージでファイル名が確認されます (〇〇〇〇〇〇〇〇 にはファイル名が表示されます)。

(OOOOOOO / OK ?)

左クリックをするとさらに次に進みます。 右クリックでは、メインメニューに戻れます。

④実行と確認

(EXECUTE LOAD / OK ?)

ロード実行確認のメッセージが表示されます。この状態で左クリックすると、ロード を開始します。

もし、右クリックをするとメインメニューに戻れます。

⑤ロードの終了

ロードが完了すると、次のメッセージが表示されます。

(COMPLETE !)

マウスの左右どちらかの ボタンを押すと『DO/ UNDO』メニューを経 て、メインメニューに戻 れます。

MONITOR 操作は、LOADと同様です。 とCREENの場合は、 MONITOR 操作は、LOADと同様です。 SCREENの場合は、 MONITOR 操作は、LOADと同様です。 SCREENの場合は、 MONITOR MON








図-40

ソル、メシュ、パターンがすべてリスト表示されます(図-40)。 このあと、マウスの左右どちらかのボタンを押せばメインメニューに戻ります。

CAPT

①SCREEN (画面データ) の場合

切り張りしたいデータをMONITERと同様の手順で読み込みます。カーソルが表示されますのでメインメニューのCOPYと同様にして切り取る領域を指定します。 指定が終わると画面に作業中の絵が再表示されますので、メインメニューのCOPY と同様にCOPYしたい位置を指定して、左クリックをします。

メインメニューのCOPYと同様の操作ですが、コピー元になる絵はディスク内の画面データになります。

②FUNC (ファンクションデータ) の場合

ファンクションデータをMONITORと同じ要領で読み込みます。読み込みが終わると画面に3種類のファンクションデータのリスト(カーソル、メッシュ、パターン)が表示されます。表示されたリストのうちいずれかの枠内で左クリックをすると、そのファンクショングループのみが採用され、DO/UNDOを経てメインメニューに戻ります。

また、右クリックをした場合や、枠外で左クリックした場合はロードしたファンクションデータをキャンセルしてメインメニューに戻ります。

FILES

ディスク内にあるデータのファイル名を表示します。SCREENとFUNCのデータは、それぞれの選択に合わせて表示されます。つまり、画面データのファイル名はSCREENを選択したときに表示され、ファンクションデータのファイル名はFUNCを選択したときに表示されます。

(SET DATA DISK ?)

とメッセージが表示されたら、データディスクをAドライブにセットします。

左クリックでファイル名が表示されます。

右クリックでメインメニューへ戻れます。

ファイル一覧が表示されたら、右クリックか左クリックでメインメニューへ戻ります。

STORE

①データディスクのセット

DISKメニューで『STORE』を選択すると、次のメッセージが表示されます。

(SET DATA DISK / OK ?)

ここで、Aドライブにデータディスクをセットします。左クリックで次に進みます。 右クリックは、メインメニューに戻ります。

②STOREの実行

(EXECUTE SAVE / OK ?)

左クリックをすると、画面データとファンクションデータの両方をセーブします。 また、右クリックではメインメニューに戻ります。

(注意) ファイル名は『XXXXXXXX」となります。

③STOREの終了

保存が完了すると次のメッセージが表示されます。

(COMPLETE !)

マウスの左右どちらかのボタンを押すとメインメニューに戻ります。 STOREはファイル名を指定する手間を省いて保存しますので、細かい描画をしているときの安全策として一時的に保存するとき等に利用できます。

●BASICによる画面データのロード/セーブ

本ソフトで作成した画面データは、BASICのCOPY文を用いて画面に表示することができます。また、BASIC等で作成した画面データを、BASICのCOP-Yコマンドでセーブしたものについては、本ソフトでロードすることができます。但し、ファイル名にはカタカナ、ひらがなは使用できません。サンプルプログラムを以下に示します。

ロードのサンプルプログラム

- 10 SCREEN 8
- 30 GOTO 30

セーブのサンプルプログラム

- 10 SCREEN 8
- 20 COPY (0, 0) (255, 211), 0 TO "OOOOOOO.
- ○○○○○○○○にはファイル名が入ります。ファイル名の「。SCR」は必ず付けてください。

画面データやファンクションデータをカセットテープにセーブ/ロードします。

●準備

①保存には、画面データで約5分、ファンクションデータで約1分以上の長さのテープが必要ですので、これより長いものを用意してください。

②MSX2本体とカセットレコーダをケーブルで接続します。詳しくは、それぞれの装置の説明書を参照してください。リモート端子の付いたレコーダは録音状態にして 待機させておきます。

(注意) MSX2とカッセトレコーダの相性により録音したデータが読み込めない場合があります。その場合は、

a.カセットレコーダの音量を調節して最適の音量に合わせる。

b、レコーダを他のメーカーのものに変える。

など、試してください。

●動作モード

メインメニューで『TAPE』を選択すると、FILE MODEメニューが表示されます(図-41)。メニュー選択項目は基本的にDISKと同じです。ただし、SCREENおよびSTOREは画面データに関してのみ、FUNCはフンクションデータに関してのみテープとのやり取りを行います。

SCREEN・・・画面データのセーブ/ロードを行います。

FUNC・・・・ファンクションデータのセーブ/ロードを行います。

STORE・・・・画面データを臨時にテープへ保存します。

*ファイル名は『XXXXXXXX』 に固定されます。

EXIT・・・・メインメニューに戻ります。

FILE MODE
SCREEN FUNC.
STORE EXIT
SELECT MODE

図-41

メニューでSCREEN、FUNCのいずれかを選択すると、画面にTAPE OPERATIONメニューが表示されます(図-42)。

TAPE OPERATIONメニューには、次のモード が用意されています。



図-42

SAVE・・・・・データをカセットテープに保存します。

LOAD・・・・カセットテープからデータを読み込みます。

●操作の手順

SAVE

①ファイル名の入力

(FILE NAME =)

文字メニューでカーソルを文字や記号の上に合わせて左クリックし、ファイル名を入力します。入力した文字や記号の上のメッセージの『=』の後に表示されます。 間違えたときは、文字メニューの右下に赤で書かれた『B』(バックスペース)にカーソルを合わせ、左クリックをして消去します。 右クリックでファイル名の入力を終えると、次のメッセージが表示されます。

②ファイル名の確認

(OOOOOOO / OK ?)

ここで左クリックをすると更に次のメッセージが表示されます。 右クリックは、メインメニューに戻ります(○○には、ファイル名が表示されます)。

③実行の確認

(EXECUTE SAVE / OK ?)

再度、確認のメッセージが表示されます。この状態で左クリックをすれば、保存を開始します。リモート端子のないレコーダを使用するときは、左クリックをする前に録音ボタンを押します。

右クリックでは、メインメニューに戻ります。 保存が終わると次のメッセージが表示されます。

④実行の終了

(COMPLETE !)

マウスのボタン (左右どちらでもよい) を押してメインメニューに戻れます。

(注意)動作の途中で、何らかのエラーが発生した場合、セーブに動作を停止し、 プログラムの動作も停止します。このときはCTRLキーを押しながらSTOPキー を押してエラー表示を出した後、左または、右クリックでメインメニューに戻ります。

LOAD

LOADの操作は、SAVEと同様に行います。まず、画面上段にメッセージとファイル名を書き込むための文字メニューが表示されます。

①ファイル名の入力

(FILE NAME =)

カーソルを文字や記号の上に合わせ、左クリックでファイル名を入力します。入力した文字や記号は上のメッセージの『=』の後に表示されます。

間違えたときは、文字メニューの右下に赤で書かれた『B』(バックスペース)にカーソルを合わせ、左クリックをして消去します。

右クリックでファイル名の入力を終えると、下のメッセージが表示されます。

②ファイル名の確認

(OOOOOOO / OK ?)

ここで左クリックをすると、さらに次のメッセージが表示されます。 右クリックは、メインメニューに戻ります(○○には、ファイル名が表示されます)。

③実行の確認

(EXECUTE LOAD / OK ?)

ロード確認のメッセージが表示されます。この状態で左クリックすれば、ロードを開始します。リモート端子のないレコーダを使用するときは左クリックしたあと、プレイボタンを押します。右クリックではメインメニューに戻ります。ロードが終わると次のメッセージが表示されます。

④実行の終了

(COMPLETE !)

マウスのボタン(左右どちらでもよい)を押して『DO/UNDO』メニューを経て、 メインメニューに戻ります。

(注意)動作の途中で、何らかのエラーが発生した場合、セーブに動作を停止し、 プログラムの動作も停止します。このときはCTRLキーを押しながらSTOPキー を押してエラー表示を出した後、左または、右クリックでメインメニューに戻ります。

20. PRINT SEEDING SEED

●動作モード

メインメニューで『PRINT』を選択すると、PRINT TYPEメニューが表示されます(図-43)。PRINTには6つのモードがあります。

PN+01・・・・白黒。ヤマハPN-01用。

M.10009・・・・白黒。ブラザーM1009用。

M1024・・・・白黒。ブラザーM1024用。

AP-80 · · · · カラー。エプソンAP-80 Kおよ

び、AP-80KEX用。

PRH 2 01 ··· bb- NEC PC-PR 2 0 1

用。また、同NM9700もSUB

-Bモードにて使用可能。

MPTC10 · · · カラー。サンヨーMPT-C10お

よび、日立製MPP-1022H用。

FRINTE	TYPE
FN-01	M1009
M1024	AP-80
55564	MPTC10
PR201	MAICTO
SELECT	MODE

図-43

操作の手順

PN=01/M1009/M1024 (白黒モード)

①サイズのセット

PRINTING SIZEメニューが表示されますのでプリントアウトの大きさを指定します(図-44)。

SINGLE・・・画面1ドットに対してプリンターも

. 1 Fy .

DOUBLE・・・画面1ドットを2×2ドットに拡大

してプリントアウトします。



図-44

②黒で打ち出す色のセット

プリントする大きさが決まると、

(RESET P/O COLOR)

と表示され、どの色を黒として打ち出すかについて変更を促してきます。 変更が必要なら左クリック、そうでなければ右クリックをします。 左クリックをするとP/O COLORチャートが表示されます(図-45)。選択 されている色には、目印に『P』の字が表示されます。 色指定を解除するには『P』の表示のところにカーソルを 合わせて、もう一度左クリックをして『P』の表示を消し ます。

色の指定が終わったら右クリックで抜けます。


③プリンターの用意

(SET PRINTER / OK ?)

と表示されますので、OKならば左クリックで次へ、NO ならば右クリックメインメニューへ戻ります。

④プリントアウトの実行

(EXECUTE P. OUT / OK ?)



実行の確認が行われますので、OKならば左クリックでプ 図-45 リントアウトの実行へ、NOならば右クリックで抜けます。

プリントアウトを中止するときはCTRLキーを押しながらSTOPキーを押します。 また、エラー等で中止したときも同様に操作します。

プリントアウトが終わるとメインメニューへ戻ります。

(注意)何らかのエラーでプリントアウトが中断したときは、CTRLキーを押しながらSTOPキーを押してエラーメッセージを表示させてから、左あるいは右クリックをしてメインメニューに戻ります。

AP-80/PR201/MPTC10 (カラーモード)

①サイズのセット

白黒モードと同様に、PRINTING SIZEメニューが表示されますので、プリントアウトの大きさを指定します(図-44)。

SINGLE・・・画面の1ドットがプリンターのリボンカラー8色中、次の色数によって表現されます。

AP-80 : 2色 PR201 : 4色

MPTC10:2色

DOUBLE・・・SINGELより縦横が2倍の大きさになります。画面の1ドットがプリンターのリボンカラー8色中、次の色数によって表

現されます。

AP-80:4色 PR201:4色

MPTC10:4色

②プリンターの用意

(SET PTINTER / OK ?)

と表示されますので、OKならば左クリックで次へ、NOならば右クリックでメインメニューへ戻ります。

③リボンのサイド指定(AP-80のみ)

(RIBON SIDE A / OK ?)

ここで、プリンターリボンカートリッジのA/B面を指定します。A面の時は左クリック、B面のときは右クリックします。

④実行確認

(EXECUTE P. OUT / OK ?)

実行の確認が行われますので、OKならば左クリックでプリントアウトの実行へ、N-Oならば右クリックで抜けます。

プリントアウトを中止するときはCTRLキーを押しながらSTOPキーを押します。 また、エラー等で中止したときも同様に操作します。

プリントアウトが終わるとメインメニューへ戻ります。

- (注意1) カラープリンターが本来出せる色は、4-8色に限定されています。本ソフトでは、画面の1ドットを、それぞれの色数から4色を選び組み合わせて256色を表現していますので、画面とプリントの色が異なることがあります。
- (注意2) AP-80モードでは、DOUBLEの場合プリンターリボンを片面の半分以上を使用しますので、ゆとりをもって用意してください。途中で反転させますと、リボンの色順の違いから無駄にリボンを送ってしまいます。

リボンを2本用意して、1本目のA面と2本目のA面と言う具合につづけて使用すると経済的でしょう(この場合は3枚プリントアウトができます)。

(注意3) SINGLEモードでは、プリンターの違いから表現できる色が異なります。AP-80とMPTC10は画面1ドットをプリンターの2色で表しています。PR201はDOUBLEモードと同様です。

21. VIDEO

ビデオ画面のデジタイズ取り込みと、ビデオ画面へのスーパーインポーズを行います。

(注意1) 本機能はVIDEO入力機能(デジタイズ機能、スーパーインポーズ機能) を装備したMSX2にてのみ有効です。

(注意 2) 同期規格の異なる信号や、適性でない不安定なビデオ信号を入力しても正常に動作しないことがあります。

●動作モード

VIDEOには2つのモードがあります(図-46)。

DIGIT・・・・ビデオ入力端子からのビデオ画像を デジタイズし、制止画像としてMS X2のVRAM(画面)に取り込み ます。

SUPER・・・・本ソフトであらかじめ描いた絵や文字をスーパーとして、ビデオ端子からのビデオ画像にインポーズ(重ね合わせ)します。




図-46

●操作の手順

DIGIT/SUPER

①ビデオソースの準備

(SET VIDEO / OK ?)

まず、上の表示時にビデオ入力端子へのソースの接続を確認してください。OKならば左クリック、NOならば右クリックでメインメニューに戻ります。

②ビデオ入力の開始

(EXECUTE VIDEO /OK ?)

次に上の表示が出ますから、ビデオ入力を開始し、さらに左クリックして次へ進みます。

また、ここでビデオ入力ソースがつながれていない場合や、入力信号に正常な同期信号が含まれていない場合(早送り、スロー、静止画やテープのサラの部分など)は、以下のエラー表示が出て正常なビデオ入力があるまで次へ進めなくなります。また、

この時右クリックするとメインメニューに戻ります。

(NO VIDEO INPUT!)

③ビデオ画像のモニター

信号が正常な場合は、画面がビデオ入力端子からの画像のモニターに切り換わります。さらに以下のような表示が出ます。

(EXECUTE DIGIT /OK ?) ← DIGITモードの時 (EXECUTE SUPER /OK ?) ← SUPERモードの時

ここで左クリックすると、実行に移ります(以後はDIGITとSUPERで操作が 異なります)。また、右クリックするとメインメニューに戻ります。

DIGIT

④デジタイズ動画モニター

デジタイズされた状態でのリアルタイムモニターに移ります。ここで、左クリックするとその瞬間の画像が静止画となります。また、右クリックするとメインメニューに 戻ります。

⑤デジタイズ静止画の取り込み

静止画がOKならば、左クリックしてください。画像が取り込まれ、DO/UNDO を経て、メインメニューに戻ります。

静止画が気に入らない場合は、右クリックをすると④からやり直せます。

SUPER

④開始待ち

リアルタイムモニターのまま画面からいっさいの表示が消え、開始前の待ちの状態にまります。ここで、出力側のビデオレコーダなどをスタートしてください。さらに左クリックすると次に進みます(以下⑥まで右クリックは無視されます)。

⑤インポーズ開始/終了

あらかじめ描いておいた画面がビデオ画面の上にスーパーとしてインポーズされます。 さらに、左クリックするとスーパーが消えます。

⑥終了待ち

必要な部分が終わったら、出力側のビデオレコーダを止めます。さらに、右クリックをすると、メインメニューに戻ります。

(注意1) SUPERでは、画面上のカラー番号0の黒を除いた色が全てインポーズ されます。

(注意2) SUPERでは、〔EXECUTE SUPER /OK ?〕の表示から次へ進むと、その時も入れて、4回左クリックしないと脱出できません。特に、途中でビデオ入力が切れた場合などは、あわてずに左クリックを続けることでメインメニューに戻ってください。

(注意3) 本モードでは、ダブルクリックになりやすいので注意して操作してください。

22 EXIT

現在描画中の画面からメニューとカーソルを消し、画面をフルに表示するモードです。 また、ROM内のサンプルデータのロードも行えます。

●操作の手順

①モニター

このモードを実行すると、いったん画面からメニューとカーソルが消え、モニター状態となります。この状態で、左クリックすると、メインメニューに戻ります。

②サンプルデータのロード

①の状態で右クリックすると、ROM内のデータファイルリストが表示されます。FNC0~3はファンクションデータ、SCR0~3は画面データです(図ー47)。 画面データのロードの方法は、DISKモードのSCRE-ENのMONITORと同じです(P. 47参照)。また、ファンクションデータのロードの方法は、DISKモードのFUNCのCAPT。と同じです(P. 48参照)。.




図-47

MEMO

MEMO						
				w		
	***************************************	~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~				~~~~~~~~~~~~~~~
		,				

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~						
			-			
*********************	***************		************			
	_					
***************************************						~ . ~
			***************************************		1.0	

#### 著作権及びコピーについて

- 1. このソフトウエアならびにマニュアルは、著作権法によって保護されております。 ソフトウエアならびにマニュアルの全部あるいは一部を、個人的に使用する場合 を除き、株式会社リットーミュージックと文書による承諾を得ずに、無断での複 写及び複製を禁止いたします。
- 2. このソフトウェアは、個人的に利用する以外、無断で営利目的に使用できません。 ただし、本ソフトウェアを使用して制作された画面および画面データについては この限りではありません。
- 3. 製品の内容に関しまして万全を期して製作いたしておりますが、この製品を運用した結果の影響につきまして、当社は一切の責任を負い兼ねます。あらかじめご 了承ください。

#### アフターサービス

1. 本ソフトの機能およびその内容を変更 (バージョンアップ) することがあった場合、利用者カードを株式会社リットーミュージックまで送って頂いた方のみに通知いたします。なお、バージョンアップにかかる費用は実費のみで承ります。

#### 問い合わせ先

- 1. 製品の注文や、破損による交換などは下記の㈱リットーミュージックまでお願いします。
- 2. 本ソフトの機能や操作など技術的な内容に関してのお問い合わせは下記の㈱草思 社まで郵送にてお願いいたします。なお、緊急の場合はその限りではありません。 その際は午後1時~午後5時までにお願いいたします。

販売元 ㈱リットーミュージック

住 所 **●160** 東京都新宿区四谷1-5 新四谷駅前ビル7F 電 話 03-356-8051

開発元 ㈱草思社 ソフト開発室 (グラスマインド)

住 所 ●150 東京都渋谷区神宮前4-24-10

電 話 03-402-9505

担 当 浅野、佐藤



